



B4web s.r.l. - Via della chiatta, 29 - 15121 Alessandria (AL) - Tel. 0131.1926569 - Fax 0131.1926500
P.Iva: 02344960063 E-mail: info@b4web.biz - Web: www.b4web.biz

Configurazione Casella di Posta Elettronica Certificata

Utilizzo tramite client di posta

Il sistema è compatibile con tutti i principali client di posta che supportano il protocollo S/MIME tra i quali Thunderbird, Eudora, Evolution, Outlook, Outlook Express, ecc.

Per il corretto funzionamento è necessario che il client di posta venga abilitato a connettersi ai server PEC attraverso i protocolli POP3/S, IMAP/S, SMTP/S. Gli indirizzi dei server ed i relativi parametri verranno comunicati dal Gestore nel messaggio di conferma attivazione.

L'utilizzo del sistema attraverso i client di posta è del tutto simile all'utilizzo nel caso di caselle di posta tradizionali. La sola differenza è di tipo funzionale: per ogni messaggio inviato il mittente riceve una ricevuta di accettazione ed una ricevuta di avvenuta consegna; il destinatario, riceve il messaggio originale imbustato in un messaggio di trasporto il cui oggetto ha un prefisso del tipo "**Posta Certificata:**", seguito dal subject originale.

Sul sito del Gestore vengono descritte le modalità di configurazione dei principali client di posta (Thunderbird, Outlook, Eudora, ecc.).

Utilizzo tramite webmail

E' possibile accedere al sistema di posta elettronica certificata inserendo le proprie credenziali (nome utente e password) all'indirizzo web: **www.goldpec.it** o **pec.alessandria.it**

Il nome utente corrisponde all'indirizzo email della casella di PEC mentre la password è rappresentata dalla sequenza di caratteri rilasciata al momento dell'attivazione.

L'accesso alla webmail offre la possibilità di:

- § consultare i messaggi arrivati
- § inviare nuove mail
- § ricercare i messaggi in base all'oggetto
- § gestire la propria rubrica
- § modificare le impostazioni dell'applicazione.

Per ogni messaggio l'utente ha la possibilità di scegliere il tipo di ricevuta di avvenuta consegna che intende ottenere dal destinatario. La ricevuta, come specificato al par. 4.3 , può essere completa (contiene il messaggio originale), breve (contiene una codifica hash del messaggio originale) o sintetica (contiene i soli dati di certificazione).

Configurazione Casella PEC

I parametri da utilizzare per la configurazione delle Caselle di Posta Certificata POP3 sono i seguenti:

Server pop3 : **pop3s.pec.b4web.biz** (connessione ssl; porta 995)

Server smtp: **smtps.pec.b4web.biz*** (connessione ssl; porta 465)

Nome Account: indirizzo e-mail completo (es. *nomecasella@goldpec.it* o *nomecasella@pec.alessandria.it*)

*Come per le caselle di posta elettronica ordinaria, anche in questo caso, per il server della posta in uscita sarà necessario impostare 'Autenticazione del server necessaria'.

E' inoltre possibile utilizzare il protocollo IMAP per configurare e utilizzare le caselle contemporaneamente da più postazioni.

Il parametro da utilizzare in questo caso è:


Server imap: imaps.pec.b4web.biz (connessione ssl, porta 993)

Per maggiori informazioni, sono disponibili le guide filmate. (www.pec.it/GuideFilmate.aspx)

(In caso di utilizzo del servizio e-mail IMAP su Client Outlook 2003, sarà necessario creare una nuova regola di posta per consentire il salvataggio di una copia dei messaggi inviati all'interno di una specifica cartella del Server)

ATTENZIONE!!! Perché la Casella Certificata possa ricevere ed inviare correttamente i messaggi, sarà necessario selezionare sulle Impostazioni Avanzate dell'account, del proprio Client di Posta, l'opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sia per quanto riguarda il pop3 che per smtp.

Il numero delle porte dovrà essere modificato come da immagine seguente:



L'opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sulle Impostazioni Avanzate dell'account sul proprio Client di Posta dovrà essere selezionata anche nel caso in cui venga utilizzato il **protocollo IMAP (imaps.pec.b4web.biz)**.